

# 지페 POS 설치 안내

2026년 10월 12일 개정

새 PC에 POS를 설치하는 순서, 재설치, PC 교체 · 점주·설치 담당자용 · 사용 설명서로 이동

프로그램 버전 1.3.191 · 화면 버전 1.11.256

## 1 준비 사항

| 항목                   | 조건                                                                                                           |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PC                   | 윈도우 10 · 11. 터치 모니터를 권장합니다(마우스 사용 가능). 윈도우 7·8은 <a href="#">7장</a> 을 참고합니다.                                  |
| 인터넷                  | 상시 연결이 필요합니다. 주문과 결제는 서버를 통해 처리됩니다.                                                                          |
| 매장 계정                | 지페에서 발급한 <b>매장 아이디와 비밀번호</b> (POS 로그인용). 점주의 가맹점 계정은 매출·메뉴 관리용입니다.                                           |
| 영수증 프린터              | USB · Windows 프린터 · LAN · 시리얼(COM) 방식 모두 사용할 수 있습니다. 프린터를 두지 않는 매장은 ‘프린터 없음’으로 설정할 수 있습니다. 현금서랍은 프린터에 연결합니다. |
| 고객용 모니터<br>· 태블릿(선택) | 고객 화면·주방 화면용. 설치 후 설정에서 사용을 켭니다.                                                                             |

---

## 2 설치 파일 내려받기

- 매장용(운영) 설치 파일: <https://ai-gpayments.com/apkexe/AigpaymentsSetup.exe>
- 브라우저에 '일반적으로 다운로드되지 않는 파일' 경고가 표시되면 [유지]를 선택합니다. 파일 이름이 AigpaymentsSetup.exe인지 확인합니다.
- 시험용 설치 파일은 지폐 담당자에게 별도로 받습니다. 시험용은 로그인 화면 맨 아래에 '테스트'가 표시되며 실제 결제가 되지 않습니다.

### 3 설치

- 1 내려받은 파일을 두 번 눌러 실행합니다. 실행 중인 POS가 있으면 먼저 종료합니다(설치 프로그램이 종료를 요청합니다).
- 2 화면 안내에 따라 [다음] → [설치]를 누릅니다. **관리자 권한은 필요하지 않습니다.** 사용자 폴더(내 PC > 사용자 > (사용자 이름) > AppData > Local > Programs > GPayPos)에 설치되므로 자동 업데이트도 권한 문제 없이 동작합니다.
- 3 설치가 끝나면 바탕화면에 **G-PAYMENTS POS** 바로가기가 생성됩니다. ‘바로 실행’을 선택하면 설치 직후 실행됩니다.
- 4 화면 엔진(WebView2)이 없는 PC에서는 첫 실행 시 설치 여부를 묻습니다. [예]를 누르면 자동으로 설치됩니다(인터넷 필요).

#### 참 고

같은 PC에 **시험용**과 **매장용**을 함께 설치할 수 있습니다. 설치 폴더와 이름이 달라 서로 덮어쓰지 않습니다. 매장에서는 ‘운영’으로 표시되는 것만 사용합니다.

## 4 첫 실행

- 1 바로가기로 실행합니다. 첫 실행 시 **최신 버전과 화면 파일을 자동으로 내려받습니다**(설치 파일보다 새 버전이 있으면 자동으로 업데이트됩니다). 로그인 화면 위에 ‘새 판을 받았습니다 — 「지금 다시 켜기」 를 누르면 적용됩니다’가 표시되면 [지금 다시 켜기]를 누릅니다. 프로그램과 화면이 둘 다 새 판이면 다시 켜진 뒤 ‘한 번만 더 「지금 다시 켜기」 를 누르면 끝납니다’가 표시되니 **한 번 더** 누릅니다. 이 안내가 표시되어 있는 동안에는 로그인 버튼이 잠겨 있습니다.
- 2 로그인 화면에서 [POS]를 선택하고 **매장 아이디와 비밀번호**를 입력합니다. ‘아이디 기억’을 켜 두면 다음부터 아이디가 자동으로 입력됩니다.
- 3 로그인 화면 맨 아래에 **프로그램 버전 · 화면 버전 · ‘운영’**이 표시되는지 확인합니다. ‘테스트’로 표시되면 시험용입니다.
- 4 테이블 화면이 표시되면 왼쪽 위에 **‘주문 수신 중’(초록)**이 표시되는지 확인합니다. 여기까지가 설치입니다.
- 5 이어서 **‘처음 설정’ 안내 창**이 표시됩니다. 영수증 프린터 → 현금서랍 → 주방 주문표 → 포스 화면 순서로 설정합니다. 나중에 설정하려면 [나중에]를 누르고, 다시 보려면 설정 > [처음 설정 안내]를 누릅니다.

## 5 초기 설정 순서

첫 실행 시 표시되는 '처음 설정' 안내가 1 ~ 4 항목을 순서대로 안내합니다. 나머지 항목은 설정 화면에서 한 번만 설정합니다. 자세한 내용은 [사용 설명서 1장 '초기 설정'](#)에 같은 순서로 정리되어 있습니다.

- 1 **영수증 프린터:** [프린터 고르기] → 연결 방식(Windows 프린터 · USB 프린터 직접 선택 · LAN · IP로 연결 · 시리얼 · COM으로 연결 · 프린터 없음) 선택 → 용지 폭 → [시험 인쇄]. 영수증은 여기서 정한 프린터로만 출력되며 윈도우 기본 프린터로는 출력되지 않습니다. [설명서 1.3](#)
- 2 **현금서랍:** 프린터의 서랍 단자에 연결하고 [열어 보기]로 확인합니다. [설명서 1.4](#)
- 3 **주방 주문표:** 영수증 프린터에서 함께 출력 / 주방 프린터 따로 선택 / 사용 안 함 중 선택합니다. [설명서 1.5](#)
- 4 **포스 화면:** 컴퓨터 켤 때 자동 실행 [켄], 전체 화면 [켄], 고객용 모니터가 있으면 손님 화면 [켄]. [설명서 1.6](#)
- 5 **직원 권한:** 점주 로그인 후 설정 > 가맹점 기능에서 결제된 주문 취소 · 현금서랍 · 직원 PIN을 설정합니다. [설명서 1.7](#)
- 6 **테이블 배치도:** 테이블을 실제 매장 배치대로 놓습니다. 테이블 수는 가맹점 앱(매장 관리)에서 설정합니다. [설명서 1.8](#)
- 7 **태블릿을 사용하는 경우** 설정 > 태블릿 > [켄] → 태블릿 앱에서 QR 스캔으로 연결합니다. [설명서 6.2](#)
- 8 **시험 주문:** 빈 테이블 → 메뉴 선택 → [주문만 넣기] → [조리 시작] → [현금 받기](서랍·영수증 확인) → [취소](취소 영수증 확인). [설명서 1.10](#)

### 주 의

영업 중에는 **로그아웃하지 마세요.** 로그아웃 상태에서는 주문을 받을 수 없습니다.

## 6 재설치 · PC 교체 · 제거

- **재설치:** 같은 설치 파일을 다시 실행합니다. 매장 설정 파일(gpaypos.ini: 프린터 · 현금서랍 열기 방식 · 직원 PIN 등)은 **덮어쓰지 않고 유지**됩니다. 업데이트 시에도 변경되지 않습니다. 테이블 배치도는 설치 폴더 밖의 사용자 폴더에 따로 저장되어 재설치·제거해도 남습니다.
- **PC 교체:** 새 PC에 설치한 뒤, 기존 PC의 설치 폴더에 있는 gpaypos.ini를 새 PC의 같은 위치에 복사하면 설정이 이전됩니다. 프린터는 장치가 다르므로 새 PC에서 다시 선택합니다. **테이블 배치도는 이 파일에 들어 있지 않습니다.** 새 PC에서 설정 > 테이블 배치도로 다시 배치하거나, 기존 PC의 내 PC > 사용자 > (사용자 이름) > AppData > Local > GPayPos 폴더에 있는 layout-(매장 번호).json 파일을 새 PC의 같은 폴더에 복사합니다. 결제된 주문 취소 권한은 서버에 저장되므로 따로 옮길 필요가 없습니다.
- **제거:** 윈도우 ‘앱 및 기능’에서 G-PAYMENTS POS를 제거합니다. 설정 파일은 남아 있으므로 다시 설치하면 그대로 사용됩니다. 설정까지 삭제하려면 설치 폴더의 gpaypos.ini를 삭제합니다.
- **업데이트는 자동**입니다. 실행할 때마다 새 버전을 확인하여 내려받고, 안내가 표시되면 [지금 다시 켜기]를 눌러 적용합니다(프로그램과 화면이 함께 바뀐 버전은 한 번 더 나올 수 있으니 한 번 더 누릅니다). 재설치할 필요가 없습니다. [설명서 1.12](#)

## 7 무설치 버전 · 윈도우 7·8

- **무설치 버전(zip)**: 임의의 폴더에 압축을 풀고 gpaypos2.exe를 실행합니다. 설치 버전과 내용은 같고 설치 방법만 다릅니다. 개발·시험·특수 환경용이며, 매장에는 설치 버전을 권장합니다.
- **윈도우 7·8**: 화면 엔진(WebView2) 설치 파일이 포함된 zip을 담당자에게 받아, 화면 엔진을 먼저 설치한 뒤 프로그램을 실행합니다.
- **윈도우 7에서 ‘시작 지점 없음’이 뜨던 문제**: 프로그램 버전 1.3.188 이하는 윈도우 7에서 ‘**프로시저 시작 지점 GetSystemTimePreciseAsFileTime을 KERNEL32.dll에서 찾을 수 없습니다**’라는 창이 뜨며 켜지지 않았습니다(윈도우 8 이상에만 있는 기능을 쓰던 탓입니다). 1.3.189부터 그 원인을 없앴습니다. 로그인 화면 아래 버전이 1.3.189 이상인지 확인합니다. 윈도우 7은 마이크로소프트의 지원이 끝난 환경이라 화면 엔진(WebView2) 버전 등 다른 제약이 있을 수 있습니다.

---

## 8 설치 문제 해결

- ? 설치 프로그램이 '프로그램이 실행 중'이라며 진행되지 않습니다
- ? '새 판을 받는 중'에서 멈춥니다
- ? 화면이 흰색으로만 표시됩니다 / 화면 엔진 오류가 표시됩니다
- ? 윈도우 7에서 '프로시저 시작 지점 ... KERNEL32.dll에서 찾을 수 없습니다' 창이 뜨고 켜지지 않습니다
- ? 로그인 화면 아래에 '테스트'가 표시됩니다

---

이 안내는 2026년 10월 12일 개정판입니다(지폐 POS 프로그램 버전 1.3.191, 화면 버전 1.11.256 기준). 사용 방법은 [사용 설명서](#)를 참고합니다.